

Curso Grátis

MikroTik do Zero


Aula 4



Redes Brasil

Topologia

Curso Grátis - MikroTik do Zero





LAB 17 – Configuração da Filial

1. Adicione IP no R2 para ponto a ponto com R12 (200.1.1.5/30);
2. Acesse o R12 pelo R2 via MAC Telnet, ative RoMON e renomeie nome e interfaces;
3. Adicione em R12 IP de ponto a ponto (Ex.: 200.1.1.6/30) e crie rota default;
4. Adicione IP na interface do PC (10.70.10.1/24), configure a rede local com DHCP Server e NAT. Por último, pegue IP no PC e pingue na internet.



LAB 18 – Ativando Server de VPN em R12

1. Ative o L2TP Server;
2. Crie um usuário para que a Matriz possa se conectar.

LAB 19 – Ativando Cliente de VPN em R3

1. Crie um L2TP Cliente;
2. Verifique se foi estabelecida a conexão com o Server;
3. Crie uma rota para alcançar a rede da Filial;
4. Por fim, em R12 crie um rota para alcançar a rede da Matriz.



LAB 20 – Ativando AP

1. Configure um Access Point MikroTik utilizando os dados abaixo:
 1. **Nome da Rede:** Hospital – Visitantes
 2. **Senha:** aaabbbbccc
 3. **Largura de Canal:** 40Mhz
 4. **Canal:** 5

Senhas

1. Acesso EVE-NG via SSH (root/redesbrasil);
2. Acesso EVE-NG via WEB (redesbrasil/redesbrasil);
3. Acesso MikroTik CHR (admin);
4. Linux (redesbrasil/redesbrasil);
5. Linux acesso root (root/redesbrasil).



Links

- Aulas AO VIVO - redes.cc/curso-gratis
- Download do Lab completo 7GB - redes.cc/lab-completo
- Download do Lab somente (desenho e imagens) - redes.cc/arquivos-eve
- Sorteio - redes.cc/sorteio
- Link Grupo do Telegram - redes.cc/grupo-telegram